


# 1. 電子メールアカウント設定

## (1) WindowsLiveメール2011 1/3


1



Windows Liveメールを起動します。

- ① 「アカウント」タブをクリックします。
- ② 「電子メール」をクリックします。

2




「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が表示されます。

- ①各項目を以下のように設定します。

電子メールアドレス	お客様の電子メールアドレスを入力します。
パスワード	お客様のPOPアカウントパスワードを入力します。
パスワードを保存する	必要に応じてチェックします。
表示名	メールの差出人の名前(お客様の名前など)を入力します。
パスワードを保存する	必要に応じてチェックします。
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

- ② 「次へ」ボタンをクリックします。

3



「サーバー設定を構成」の画面が表示されます。

- ①受信サーバー情報の各項目を以下のように設定します。

サーバーの種類	「POP」を選択します。
サーバーのアドレス	お客様のPOPサーバ名を入力します。
ポート	「995」と入力します。
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
次を使用して認証する	「クリアテキスト」を選択します。
ログオン ユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します。

# 1. 電子メールアカウント設定

## (1) WindowsLiveメール2011 2 / 3

4

Windows Live メール

### サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報  
サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス:      ポート:

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)  
 認証が必要 (A)

次を使用して認証する:  
クリア テキスト

ログイン ユーザー名:

キャンセル    戻る    **次へ**

②送信サーバー情報の各項目を以下のように設定します。

サーバーのアドレス	お客様のSMTPサーバ名を入力します。
ポート	「587」と入力します。
認証が必要	チェックします。

②「**次へ**」 ボタンをクリックします。

5

Windows Live メール

### 電子メール アカウントが追加されました

potato.ne.jp が追加されました

別の電子メール アカウントを追加する

**完了(E)**

「電子メール アカウントが追加されました」と表示されます。

「**完了**」 ボタンをクリックします。

6

受信トレイ - Windows Live メール

ホーム    フォルダー    表示    アカウント

電子メール    ニュースグループ    **プロパティ**

新規作成

クイック分類  
未開封のメール  
知り合いからの未開封のメ...  
未開封のフィード

メッセージの検索

このビューにはアイテムがありません。

**potato.ne.jp**  
受信トレイ  
下書き  
送信済みアイテム  
迷惑メール  
ごみ箱


①作成した**アカウント**を選択(左クリック)します。

②「**プロパティ**」をクリックします。


# 1. 電子メールアカウント設定

## (1) WindowsLiveメール2011 3 / 3

7



8



9

