

インターネット設定

Windows 8 では、常時インターネットへの接続可能な環境であれば、モデムやルーターから LAN ケーブル でパソコンに接続するだけで、特に設定をしなくてもインターネットに接続できます。

接続ができない場合は以下の項目をご確認ください。

ネットワーク設定の確認

(1)Windows8 メトロ画面[スタート]から、左下の[デスクトップ]を開きます。



デスクトップ画面で、右下隅、または左下隅にカーソルを合わせ(下記図赤枠)[設定]をクリックします。





(2)コントロールパネルが開きます。

「ネットワークとインターネット」内の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

※表示方法が「カテゴリ」表示ではなく、「アイコン」表示になっている場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。



(3)ネットワークと共有センターが開きます。 画面左側のタスクから[**アダプターの設定の変更**]をクリックします。



(4)ネットワーク接続が開きます。

ローカルエリア接続のアイコンを右クリックし、[プロパティ(R)]をクリックします。

※ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は、[続行]してください。



(5)ローカルエリア接続のプロパティ画面が開きます。

[インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]にチェックが入っていることを確認してから、クリックして選択状態にし、[プロパティ(R)]をクリックします。

			構	成(C)
この接続は次の	項目を使用しま	す(0):		
A . 0 -		IC YES CIT	esponder	
 ✓ ▲ インター ✓ ▲ インター 	-ส _ั งุト วี่มหวม -สังุห วี่มหวม	, パージョン 6 (TC , パージョン 4 (TC	CP/IPv6) CP/IPv4)	`
 ✓ インター ✓ インター インストール(ーネット プロトコル ーネット プロトコル (N)	y United to a first of the second s	SP/IPv6) SP/IPv4)	२ (निर(R)

(6) インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ画面が開きます。

[IP アドレスを自動的に取得する(O)]と[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)]の2項目に ● を付けます。(クリックします)[OK]で閉じます。

ペットワークでこの機能がサポートされている ことができます。サポートされていない場合 定を問い合わせてください。 ● IP アドレスを自動的に取得する(Q)	る場合は、IP 設定を自動的に は、ネットワーク管理者に適切	I取得する な IP 設
● IP アドレスを自動的に取得する(○)		
-〇 次の IP アドレスを使う(<u>S</u>):		
IP アドレス(<u>I</u>):		
◉ DNS サーバーのアドレスを自動的に	:取得する(<u>B</u>)	
- 〇 次の DNS サーバーのアドレスを使う	ð(<u>E</u>):	
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):		
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):		
		¥細設定(⊻)
	ок	+v>t
	X	
ローカル エリア接続のノ		
トワーク共有		
続の方法:		
Realtek PCIe GBE Family Control	er	
	構成(C)	
の接続は次の項目を使用します(O):		
☑ 🛃 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリン! □ 🔺 Microsoft Network Adapter Multi	ター共有 へ plexor Protocol	
✓ ▲ Microsoft LLDP Protocol Driver		
Link-Layer Topology Discovery M	lapper I/O Driver	
🗹 🚣 Link-Layer Topology Discovery R 🗹 🚣 インターネット プロトコル バージョン 6 (TC	CP/IPv6)	
🗹 🔺 インターネット プロトコル バージョン 4 (TC	CP/IPv4)	
c l	>	
N9		
インストール(N) 削除(U)	プロパティ(R)	
インストール(N) 削除(U) 説明	プロパティ(R)	
インストール(N) 削除(U) 説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。オ ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド ルです。	プロパティ(R) 相互接続されたさまざまな * エリア ネットワーク プロトコ	



(1)デスクトップ画面で、右下隅、または左下隅にカーソルを合わせ(下記図赤枠)[設定]をクリックしま す。[ネットワークとインターネット]→[インターネットオプション]をクリックします。





(2)ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定画面がひらきます。 全ての項目にチェックが入っていないのを確認し、[OK]で閉じます。

日動備 自動構 設定を	成 成にすると、 確実に使用	、手動による設 するためには、	定事項を上書きす 自動構成を無効(「る場合があ こしてください	ります。手動による ^N 。	
	^{主を} 自動的	に検出する(A)	Ú.			
	訪構成スクリ	パトを使用する	6(S)			
P	ドレス(R):					
プロコシ	サーバー					
□¦A 1₿	N にプロキシ 売には適用さ	シ サーバーを使 されません)(X)	用する (これらの話	設定はダイヤ	ルアップまたは VPN	l
7	ドレス(E):		ポート(て):	80	詳細設定(C)	
	ローカル ア	ドレスにはプロ	キシ サーバーを使き	用しない(B)		
					-	

